

文汇阁自助跟单社区交易系统(客户端)




- 1 自助交易系统(客户端)安装
- 2 自助交易系统(客户端)参数介绍

自助交易系统(客户端)是安装在跟单账号的平台上面,只有安装成功之后,才能去跟信号源当中的信号

自助交易系统(客户端)安装

第一步: 打开文件,点击自助交易系统(客户端)启动程序安装



第二步:运行程序,弹出提示窗口,会询问你是否确认更新软件,点击"是"。



安装自助交易 (客户端)	×
? 检测到您的电脑上有旧版跟单系统,是否立即更新到新版?	
是(Y) 否(N)	

第三步: 出现系统安装界面


安装跟单系统

卸载



退出

第四步:安装跟单系统



第七步: 安装成功之后再平台里面的显示位置




第八步: 自助交易系统(客户端)直接双击放到平台的图标中(一个图标中只能放一个自助交易系统,不能掺杂其他EA)



自助交易系统(客户端)参数介绍




专家信号中心



跟单信号详情



跟单信号详情



选择好跟单账号之后设置跟单手数参数介绍

		×
跟单设置 - 800165018		×
— 信号源:3002300 (wisdom2300)		
交易策略:增强震荡策略 策略说明: 短线震荡GBPUSD 对喊单账号点击跟随,		
● 默从手数 反向跟单		
○ ®È手数		
会额比例 净值比例		
最小手数		
提交 关闭		

跟单设置介绍

参家信号中心		- 0
跟单设置 - 800165018		
— 信号源:3002300 (wisdom2300) -		
交易策略: 增强震荡策略 策略说明: 短线震荡GBPUSD		默认手数:指跟单账户完全跟随喊单账户, 手数倍数1:1,例如喊单账户下0.1手,跟 单账户也下0.1手,其他值不影响。
● 默认手数 反向跟单		反向跟单:如果打开,则喊单端下多单,跟单则下空单;不打开,喊单下多单,跟单就
固定手数	○ 跟单比例	下多单。 固定手数:跟单端的下单手数固定为该值;
余额比例	净值比例	比如该值设置为0.1,则不管喊单账户下单 多少手,跟单账户都下0.1。
最小手数	最大手数	跟单比例: 计算公式为:跟单手数=喊单端
提交	关闭	的手数*跟单比例,比如:喊单端下了0.2 手,如果跟单比例为2,则跟单端下0.4手; 如果跟单比例为0.5,则跟单端下0.1手。

跟单设置介绍

专家信号中心	
跟单设置 - 800165018	
— 信号源:3002300 (wisdom2300) —	
交易策略: 增强震荡策略 策略说明: 短线震荡GBPUSD	
● 默认手数 反向跟单	
固定手数	跟单比例
余额比例	净值比例
最小手数	最大手数
提交	关闭


余额比例:如启用,比如喊单账户有1000美元下0.1手,跟单账户有3000美元,则下0.3手;如启动余额比例,并且设置余额比例为3,则是用单账户有1000美元下0.1手,跟单账户有3000美元,换算下来是0.3手在乘以设置的比例3,实际下单手数为0.9。

净值比例:如启用,比如喊单账户净值是1000 美元下0.1手,跟单账户净值是2000美元,则下 0.2手;如启动净值比例,并且设置净值比例 为3,则是用单账户有1000美元下0.1手,跟单 账户有2000美元,换算下来是0.2手在乘以设 置的比例3,实际下单手数为0.6。


跟单设置介绍

专家信号中心		- □ X
跟单设置 - 800165018		■ ×
— 信号源:3002300 (wisdom2300) —		
交易策略: 增强震荡策略 策略说明: 短线震荡GBPUSD		
● 默认手数		
□ 固定手数	跟单比例	最小手数:跟单账户起始最小跟单手 数,例如喊单账户下0.01手,跟单账
○ 余额比例	净值比例	户设置最小手数是0.1,那么跟单账户就会下0.1
最小手数	最大手数	最大手数: 跟单账户最终下单的最大
提交	关闭	手数,例如喊单账户下1手,跟单账 户设置的最大手数是0.5,那么跟单 账户就会下0.5

高级参数设置



高级参数设置



跟单设置

参数设置			
参数设置: 1234574603			
一 跟单设置: ————			
只跟手数大于(等于)该值的订单:		只跟手数小于(等于)该值的订单:	
信号源账户亏损N后再跟:		信号源账户亏损N%后再跟:	
信号源账户盈利N后再跟:		信号源账户 <u>盈</u> 利N%后再跟:	
满足账户盈利亏损条件后跟旧单:	(音)		
一 风控设置:			
净值大于N时_全部平仓:		净值小于N时_全部平仓:	
全部平仓后暂停跟单:	是		
	提交		

1、只跟手数大于(等于)该值的订单:如设置为0.5,则只有喊单账户下的订单大于等于0.5手,才会跟随做单。

- 2、只跟手数小于(等于)该值的订单:如设置为0.5,则只有喊单账户下的订单小于等于0.5手,才会跟随做单。
- 3、信号源账户亏损N后再跟:N指金额,如设置2000,则只有喊单账户亏损金额大于等于2000后,才会跟随做单。
- 4、信号源账户亏损N%后再跟: N% 指总金额的百分比,如设置20,则 只有喊单账户亏损金额大于等于20%, 才会跟随做单。

Aug 08:00 9 Aug 16:00 13 Aug 00:00 14 Aug 08:00 15 Aug 16:00

3970/1 kb

跟单设置

◎ 参数设置		- 0 X	- 0 X
参数设置: 1234574603			
一 跟单设置:			
只跟手数大于(等于)该值的订单:	只跟手数小于(等于)该值的订单:	5、信号源账户盈利	N后再跟: N指
信号源账户亏损N后再跟:	信号源账户亏损N%后再跟:	金额,如设置 2000 , 户盈利金额大于等 ⁻	
信号源账户盈利N后再跟:	信号源账户盈利N%后再跟:	跟随做单。 6 、信号源账户盈利	 N%后再跟: N%
满足账户盈利亏损条件后跟旧单:	,	指总金额的百分比,只有喊单账户盈利。	如设置20,则
— 风控设置: ————————————————————————————————————		才会跟随做单。	正积八、1 寸 1 20/0,
净值大于N时_全部平仓:	净值小于N时_全部平仓:	7、满足账户盈利亏	
全部平仓后暂停跟单: 是		当账户中设置的盈差 后就会跟喊单账号	
	提交	订单。	

0.71960 8 Aug 08:00 9 Aug 16:00 13 Aug 00:00 14 Aug 08:00 15 Aug 16:00

寸水带叫, 用按口键

3970/1 kb

J.72455 0.72290 0.72125

_ 8 ×

风险设置

寸水市叫,阴顶口煙

			- A X
参数设置		- O X	_ 5 ×
— 参数设置: 1234574603 —		127	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
一 跟单设置:			
只跟手数大于(等于)该值的订单:	只跟手数小于(等于)该值的订单:	净值大于N时-全部平	仓: 指当前账
信号源账户亏损N后再跟:	信号源账户亏损N%后再跟:	户净值大于等于该值 仓订单;(因平仓后 ⁴	
信号源账户盈利N后再跟:	信号源账户盈利N%后再跟	所以平仓后会自动把	[该条件清空]
满足账户盈利亏损条件后跟旧单) 香	净值小于N时-全部平 户净值小于等于该值	
— 风控设置: ————		仓订单;(因平仓后位	
净值大于N时_全部平仓:	净值小于N时_全部平仓:	所以平仓后会自动把	
全部平仓后暂停跟单:		全部平仓后暂停跟单 当前账号平仓之后, 单交易;改成"否"	就不在进行跟
	提交	学义勿;以风 日	
			0.72290
		8 Aug 08:00 9 Aug 18	:00 13 Aug 00:00 14 Aug 08:00 15 Aug 16:00

3970/1 kb

快捷按钮



谢谢观看